

## 看空气监测版 APP 使用说明

1. 注册登录完成后，将会进入到“我的空气监测站”页面。点击“添加监测设备”按钮，或者右上角 + 号添加设备。



2. 点击“添加监测设备”按钮后，将进入到“添加监测设备”页面。选择添加设备的类型。然后将进入到“添加设备”页面（设备配网页面）。



3. 进入到“添加设备”页面（设备配网页面）后，输入手机连接的 WiFi 密码。

然后点击“开始配置”按钮。

此时设备也需要进入配网模式。长按“SET”按键，将进入到设置界面，按右边的“MEM”（向下）选择“WiFi”选项，然后按中间的“ENTER”按钮确认。然后将进入到 WiFi 配置界面，会看到是否“重新配置 WiFi”提示，然后按“SET”按键（向左）选择“是”，然后再按中间的“ENTER”按钮确认，然后将进入到真正的配网模式（需等待几十秒，此时 WiFi 图标会在闪烁，配网成功后将停止闪烁）。具体操作如下图：



图 1



图 2



图 3

按键 长按“SET”

向下移动 '▼', 选中到“WiFi”这一行，然后按“ENTER”确认

按“SET”选择“是”进行配网

配网操作手机端显示如下图：



4. 配网成功后，点击“添加”按钮即可完成添加设备操作，然后返回到“我的空气监测站”页面查看此设备。（添加设备操作全部完成）

